


# 1. 네이블 FMC APP 다운로드 가이드




1. 스마트폰 인터넷 APP실행후 아래 URL접속

<http://fmc.nablecomm.com/fmc/drb.html>

2-1. iPhone 사용자 Nable 아이콘 클릭  
클릭후 "dl.dropboxusercontent.com 에서  
'NableFMC Release'을(를) 설치하려고함" 팝업  
이 나오면 설치 버튼 클릭 - 설치 완료 후 APP실행

2-2. Android 사용자 Nable 아이콘 클릭  
아이콘 클릭시 자동 다운로드 됨  
다운로드 화면으로 이동후 해당 apk 클릭 - 팝업  
화면에서 확인 및 설치 버튼 클릭 - 설치 버튼  
클릭 - 설치 완료 후 APP실행

## 2. 네이블 FMC APP 설정 가이드 - iOS



1. APP구동후 Configuration 항목에 아래와 같이 설정후 OK 버튼 클릭시 자동으로 설정 완료됨


- IP 입력 : Provisioning IP입력
- 전화번호 입력 : 인증 휴대폰번호 입력

[참고] Provisioning IP는 관리자 문의

2. Provisioning 완료후 자동으로 조직도 동기화 완료되며 수동으로 변경된 조직도 동기화시 클릭

3. Wifi 미연결 상태에서 "연결안됨"으로 보이는 경우 상위 3G/LTE 사용 허용 버튼을 Enable후 서비스 사용 여부를 Disable/Enable하면 다시 서버에 연결시도후 정상적으로 연결됨

### 3. 네이블 FMC APP 설정 가이드 - Android



**1-1. APP설치후 최초 구동시 설정서버IP에 PBX Provisioning IP 입력후 등록 버튼을 클릭 하면 해당 휴대폰번호가 PBX에 인증된 번호이면 자동으로 설정이 완료됩니다.**

**1-2. 만약 등록 버튼 클릭후 "auto provisioning: 등록되지 않은 사용자입니다." 팝업이 발생이 되면 활성화된 사용자ID부분에 인증된 번호를 입력후 다시 등록 버튼을 클릭합니다.**

**[참고] Provisioning IP는 관리자 문의**

**2. Provisioning 완료후 자동으로 조직도 동기화 완료되며 수동으로 변경된 조직도 동기화시 클릭**

**3. Wifi 미연결 상태에서 "nXer-fmc 접속이 실패 하였습니다." 팝업이 발생이 되면 3G/LTE 사용 허용 버튼을 Enable하면 다시 서버에 연결 시도 후 정상적으로 연결됨**